

Entstörungsleitfaden Rechenzentrumkonnektor (RZK) Stufe 1

Wireguard VPN-Verbindung überprüfen

Durch Windowsupdates kann es vorkommen, dass sich Ihr PC nicht mehr mit dem Konnektor im Rechenzentrum verbindet.

Bitte gehen Sie zur notwendigen Entstörung wie folgt vor:

1. Öffnen Sie unter Ihren installierten Programmen die Anwendung "WireGuard" auf Ihrem PC. Möglich über **Start -> Alle Apps -> WireGuard** oder über **"Suche"**

Eléfant Savice Bléfant	
WireGuard App Start Oder	
Q Suche	

2. Prüfen Sie, ob die Verbindung "tiaas-vpn" aktiviert ist. Sollte dies nicht der Fall sein, klicken Sie bitte auf "aktivieren".

🕄 WireGuard			-	×
Tunnel Protokoll				
tiaas-vpn	Schnittstelle: tiaas-vp Status: Inakt Adressen: 172.26.1. Aktivi	n iv 99/32 eren	-	×
Tunnel Protokoll				
💙 tiaas-vpn	Schnittstelle: tiaas-vp Status: 🥥 A	n Uktiv		
	Eingangsport: 5505 Adressen: 172.2	6 26.1.99/32		

3. Starten Sie anschließend Ihren PC neu.

Der Computer verbindet sich nun wieder automatisch mit dem Rechenzentrumskonnektor. Eine erfolgreiche Verbindung wird Ihnen auf dem Kartenlesengerät angezeigt.





Cherry ST-1506

Verbindung aufgebaut

4. Starten Sie den Elefant[®] erst, wenn die Verbindung des Kartenlesegerätes aufgebaut ist.



Anpassung der Energieeinstellungen

Um zu verhindern, dass die VPN-Verbindung bei nicht Nutzung des Computers abbricht, müssen die Energiereinstellungen des Computers wie folgt angepasst werden:

- 1. Systemsteuerung -> Energieoptionen -> Energiesparplaneinstellungen ändern
- 2. Energiesparmodus nach: auf "3 Stunden" im Akkubetrieb stellen und auf den Wert "Niemals" im Netzbetrieb stellen

	Akku	Netzbet	rieb
Bildschirm ausschalten:	4 Minuten	10 Minuten	~
Energiesparmodus nach:	3 Stunden	Niemals	~
irweiterte Energieeinstellunger	ändern		
tandardeinstellungen für diese	en Energiesparplan wiederhe	rstellen	

Nutzen Sie ein Laptop? Dann fügen Sie bitte noch zusätzlich für das Zuklappen Ihres Laptops folgende Einstellung hinzu:

Verhalt	en des Netzschalters defini	eren und Kennwortsc	hutz einschalten
Wählen S dieser Sei	ie die Energieeinstellungen für den (ite durchführen, betreffen alle Energ	Computer aus. Die Änderun iesparpläne.	gen der Einstellungen, die Sie auf
🗣 Einig	e Einstellungen sind momentan nich	ht verfügbar.	
Netzscha	lter-, Energiespartasten- und Zuklap	peinstellungen	
		👔 Akku	Netzbetrieb
٢	Beim Drücken des Netzschalters:	Energie sparen	 Energie sparen
0	Beim Drücken der Energiespartaste:	Energie sparen	✓ Energie sparen ✓
5	Beim Zuklappen:	Nichts unternehmen	Nichts unternehmen